

Cotton Fun

Top mit Netzmuster



Cotton Fun

Top mit Netzmuster



Qualität:

Cotton Fun (Gründl)

100 % Baumwolle

50 g / 115 m

Größe:

36/38 (40/42 - 44/46)

Verbrauch:

ca. 300 (350 - 400) g Fb. 01 (weiß)

Nadelstärke:

Rundstricknadel 3,0 - 4,0

Muster:

Lochmuster: (Maschenzahl teilbar durch 2)

*Hin- und Rückr.:** 1 U, 2 M li zus. str., ab * stets wdh.

Glatt rechts: *Hinr.:*re M str., *Rückr.:*li M str.

Randmaschen: am Reihenanfang wie zum re str. abh., am Reihende li str.

Maschenprobe:

(Lochmuster) 15 M x 32 R = 10 cm x 10 cm

(glatt rechts) 22 M x 32 R = 10 cm x 10 cm

Anleitung: (abweichende Angaben für die größeren Größen stehen in Klammern)

Vorder- und Rückenteil werden quer gestrickt.

Rückenteil:

112 (116 - 119) M plus 2 RM anschlagen und in folgender Aufteilung str.:

1. R: (= Rückr.) 1 RM, 21 (21 - 23) M re, 73 (75 - 76) M li, 18 (20 - 20) M re, 1 RM

2. R: 1 RM, 112 (116 - 119) M re, 1 RM

3. R: 1 RM, 1 M re, 20 (20 - 22) M Lochmuster, 89 (93 - 94) M li, 2 M re, 1 RM

4. R: 1 RM, 91 (95 - 96) M re, 20 (20 - 22) M Lochmuster, 1 M re, 1 RM

3. + 4. R stets wdh.

In einer Gesamthöhe von 49 (54 - 59) cm (= 157 (173 - 189 R) die folgenden 2 R wie die 2. + 1. R str.. In der folgenden Hinr. die M gerade abk., dabei re M str..

Vorderteil:

Wie das Rückenteil str., jedoch 3 (4 - 4) cm kürzer.

105 (107 - 110) M plus 2 RM anschlagen und in folgender Aufteilung str.:

1. R: (= Rückr.) 1 RM, 21 (21 - 23) M re, 73 (75 - 76) M li, 11 M re, 1 RM

2. R: 1 RM, 105 (107 - 110) M re, 1 RM

3. R: 1 RM, 1 M re, 20 (20 - 22) M Lochmuster, 82 (84 - 85) M li, 2 M re, 1 RM

4. R: 1 RM, 84 (86 - 87) M re, 20 (20 - 22) M Lochmuster, 1 M re, 1 RM

3. + 4. R stets wdh.

In einer Gesamthöhe von 49 (54 - 59) cm (= 157 (173 - 189 R) die folgenden 2 R wie die 2. + 1. R str.. In der folgenden Hinr. die M gerade abk., dabei re M str..

Fertigstellung:

Cotton Fun

Top mit Netzmuster



Vorder- und Rückenteil gemäß Schnitt spannen und unter einem feuchten Tuch trocknen lassen. Die Schulternähte schließen, dabei für den Halsausschnitt die mittleren 26 (28 - 30) cm offenlassen. Die Seitennähte schließen, dabei für die Armöffnung 18 (19 - 21) cm und für den Schlitz 5 cm am Vorderteil und 8 (9 - 9) cm am Rückenteil offenlassen (siehe Schnittskizze).

Abkürzungen:


Fb. = Farbe(n) • R = Reihe(n) • Hinr. = Hinreihe(n) • Rückr. = Rückreihe(n) • M = Masche(n) • RM = Randmasche(n) • re = rechts • li = links • abk. = abketten • wdh. = wiederholen • abh. = abheben • str. = stricken • U = Umschlag (Umschläge) • zus. = zusammen

Cotton Fun

Top mit Netzmuster

Schnittskizze (cm):

Schematic (cm):



Cotton Fun

Top mit Netzmuster

