

Filzwolle Funky

Hüttenschuhe



Filzwolle Funky

Hüttenschuhe



Qualität:

Filzwolle Funky (Gründl)

100 % Schurwolle

50 g / 50 m

Hot Socks Arco bzw. Madena, 6-fach (Fa. Gründl)

75 % Schurwolle (superwash), 25 % Polyamid

150 g / 375 m

Größe:

verschiedene Größen in der Tabelle, hier Beispiel: Gr. 38/39

Verbrauch:

Schuh 1: ca. 200 g Filzwolle Funky Fb. 82 (neon blau), ca. 100 g Hot Socks Madena 6-fach Fb. 08 (baltic-sea-mix)

Schuh 2: ca. 200 g Filzwolle Funky Fb. 83 (neon grün), ca. 100 g Hot Socks Arco 6-fach Fb. 07 (grasgrün-tannengrün-äpfelgrün-gelbgrün-zartgrün)

Schuh 3: ca. 200 g Filzwolle Funky Fb. 84 (neon pink), ca. 100 g Hot Socks Arco 6-fach Fb. 08 (fuchsia-weinrot-mandarine-strohgelb-sandgelb)

Schuh 4: ca. 200 g Filzwolle Funky Fb. 85 (neon gelb), ca. 100 g Hot Socks Madena 6-fach Fb. 06 (sunrise)

Schuh 5: ca. 200 g Filzwolle Funky Fb. 81 (neon koralle), ca. 100 g Hot Socks Lago 6-fach Fb. 05 (fuchsia-lila-korallrot-meliert)

Schuh 6: ca. 200 g Filzwolle Funky Fb. 80 (neon orange), ca. 100 g Hot Socks Arco 6-fach Fb. 06 (chili-ultramarinblau-kürbis-strohgelb)

Nadelstärke:

Nadelspiel 8,0 - 9,0 für Filzwolle Funky

Nadelspiel 3,0 - 4,0 für Hot Socks Arco bzw. Madena 6-fach

Muster:

glatt rechts:

in R: Hinr.: re M str., Rückr.: li M str.

in Rd.: nur re M str.

Bundmuster in Rd. (Maschenzahl teilbar durch 2):

1 M re und 1 M li im Wechsel str.

Maschenprobe:

Filzwolle Funky:

(glatt rechts, ungefilzt): 11 M x 16 R = 10 cm x 10 cm

(glatt rechts, gefilzt): 15 M x 27 R = 10 cm x 10 cm

Hot Socks Arco bzw. Madena 6-fach:

(Bundmuster) 36 M x 35 R = 10 cm x 10 cm

Anleitung:

Hausschuhe (Filzwolle Funky):

Filzwolle Funky

Hüttenschuhe



Die Hausschuhe werden an der Ferse begonnen.

32 M (siehe Tabelle) anschlagen und 33 R (siehe Tabelle) glatt rechts str.. Dann die M auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilen (4 x 8 M). Weiter in Rd. str., dabei in der 1. Rd. in der vorderen Mitte 2 M dazu anschlagen (= 34 M). Nach 27 Rd. (siehe Tabelle) die Spitze arbeiten. Dafür in jeder Rd. die letzten beiden M jeder Nadel re zus. str., wdh., bis auf jeder Nadel noch 2 M übrig sind. Diese mit dem Arbeitsfaden zusammenziehen.

Fertigstellung (Filzschuhe):

Hintere Naht (= Anschlagkante) zur Hälfte zusammenlegen und möglichst flach schließen, dabei Filzwolle verwenden.

Filzen:

Die Hausschuhe (alleine) bei 40°C in der Waschmaschine filzen. Wählen Sie dazu das Buntwaschprogramm (ca. 2 Std.), Umdrehungszahl beim Schleudern 800 - 1000 Umdrehungen, kein Sparprogramm oder Kurzwashprogramm. Geben Sie etwas Waschmittel ohne optische Aufheller und eingebauter Weichpflege dazu. Verwenden Sie keinen Weichspüler. Um den Filzvorgang zusätzlich zu unterstützen geben Sie noch 3 Tennisbälle in die Waschmaschine. Nach dem Filzen die gefilzten Hausschuhe sofort in Form bringen (am besten in die noch feuchten Hausschuhe schlüpfen) und trocknen lassen. **Tipp:** Sollten die Hausschuhe nach dem Filzen nicht gut genug gefilzt sein, den Filzvorgang noch einmal wiederholen. Sollten die Hausschuhe zu klein sein, können diese im nassen Zustand noch in die gewünschte Größe gezogen werden.

Bund aus Hot Socks Arco bzw. Madena 6-fach:

104 M anschlagen, auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilen (4 x 26 M) und 16 cm (= 56 Rd.) im Bundmuster str.. Dann die M locker abk., dabei die M str., wie sie erscheinen. Den fertigen Bund mit Nähseide in passender Farbe mit der Anschlagkante jeweils auf die Öffnung des Filzschuhs nähen und zur Hälfte umschlagen. **Tipp:** Für die anderen Größen entsprechend mehr oder weniger M anschlagen.

Abkürzungen:

Fb. = Farbe(n) • M = Masche(n) • Rd. = Runde(n) • R = Reihe(n) • Hinr. = Hinreihe(n) • Rückr. = Rückreihe(n) • re = rechts • li = links • wdh. = wiederholen • zus. str. = zusammen stricken • str. = stricken • abk. = abketten

Größentabelle Hüttenschuhe aus Filzwolle Funky

Maschenprobe ungefilzt: 11 M x 16 R = 10 cm x 10 cm

Nadelstärke: 8,0 - 9,0

Maschenprobe gefilzt: 15 M x 27 R = 10 cm x 10 cm

Größe	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35
Maschenanschlag	22	24	26	26	28	30
Reihenanzahl	21	22	23	24	25	28
Maschenanzahl in Runden	24	26	28	28	30	32
Rundenanzahl bis Spitzenbeginn	19	20	21	22	23	24

Größe	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45
Maschenanschlag	30	32	34	36	38
Reihenanzahl	31	33	35	37	39
Maschenanzahl in Runden	32	34	36	38	40
Rundenanzahl bis Spitzenbeginn	25	27	29	31	32